

Umstellung des Email-Servers

4.9.2009 – 5.9.2009


Für die steirischen Feuerwehren wurde ein neuer Email-Server eingerichtet. Die Umstellung vom alten auf das neue System erfolgt am 4.9.2009 ab 18 Uhr. Die neuen Postfächer werden ab 5.9.2009 zur Verfügung stehen.

Um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten, lesen sie sich nachfolgende Beschreibung aufmerksam durch und ändern sie die diversen Einstellungen wie beschrieben.

Änderung eines Mailkontos z.B. in *Microsoft Outlook 2003* auf den neuen Telekom-Mailserver:

Diese Änderungen müssen, **nach dem Umstellungszeitpunkt**, am Mailclient (z.B. Outlook, ...) durchgeführt werden, damit Ihr E-Mail-Konto wieder korrekt funktioniert.

Menüpunkt "Extras" -> "E-Mail-Konten" -> "Vorhandene E-Mail-Konten anzeigen oder bearbeiten" -> "Weiter"



Nachdem sie auf die Schaltfläche geklickt haben, erscheint folgendes Fenster:

E-Mail-Konten

Internet-E-Mail-Einstellungen (POP3)
Alle Einstellungen auf dieser Seite sind nötig, damit Ihr Konto richtig funktioniert.

Benutzerinformationen

Ihr Name:

E-Mail-Adresse:

Serverinformationen

Posteingangsserver (POP3):

Postausgangsserver (SMTP):

Anmeldeinformationen

Benutzername:

Kennwort:

Kennwort speichern

Anmeldung durch gesicherte
Kennwortauthentifizierung (SPA)

Einstellungen testen


Wir empfehlen Ihnen, das neue Konto nach dem Eingeben aller Informationen in diesem Fenster zu testen, indem Sie auf die Schaltfläche unten klicken (Netzwerkverbindung erforderlich).

In diesem Fenster sind drei Änderungen durchzuführen:

- 1.) Benutzername: Der Benutzername ist ihre E-Mail-Adresse (z.B. kdo.123@bfvff.steiermark.at)
- 2.) Posteingangsserver: bpop.telekom.at
- 3.) Postausgangsserver: bsmtp.telekom.at

Anmerkung: Das Kennwort ist gleich geblieben und muss nicht geändert werden!!!

Nachdem sie die 3 Änderungen durchgeführt haben klicken sie bitte auf die Schaltfläche „Weitere Einstellungen“. Danach erscheint ein weiteres Fenster:



In den weiteren Einstellungen des Kontos im EMail-Programms muss beim Postausgangsserver die SMTP-Authentifizierung unbedingt aktiviert werden ("Gleiche Einstellungen wie bei Posteingangsserver verwenden").

Anmerkung: Bei anderen Mailclients, z.B. Outlook Express, sind diese Änderungen sinngemäß gleich durchzuführen.

Sie können die Mailbox frei als POP3 oder IMAP Postfach verwenden (je nach Einstellung am Computer).

Webmail:

Sie können Ihre Mailbox ganz einfach mit einem Browser auch via Webmail jederzeit nutzen und darüber hinaus noch individuelle Einstellungen vornehmen.

Webmail-Zugriff per Computer:

<http://businesswebmail.telekom.at>

WebmailZugriff per PDA:

<http://businesswebmail.telekom.at/pda>

WebmailZugriff per WAP (Handy):

<http://businesswebmail.telekom.at/wap>